
エスティ PLUS

Version 15.01

バージョンアップガイド

2026／9／10版

五大開発株式会社

1 本書の位置付け

本書は既に「エスティPLUS Version15.0」をお持ちのお客様が、「エスティPLUS Version15.01」にバージョンアップするための手順書です。


「エスティPLUS Version15.01」の主な改定内容は、以下のようになっています。

- ・令和8年8月材料単価に対応しました。

そこで、今回ご提供する最新版のマスターファイル（歩掛・変化率・補正率・材料単価等）とお客様がこれまで独自に作成したマスターファイルを接続する必要があるため、次ページより説明する作業を行う必要があります。

2 Version15.01インストール概要

エスティPLUS Version15.01 インストールは、以下のような手順により行います。



注意

- 歩掛などのマスターファイルをネットワーク上で共有している場合は、必ずサーバー側のエスティ PLUS のバージョンアップを先に行い、クライアントへのバージョンアップはその後で行ってください。
- マスターファイルをネットワーク上で共有している場合は、他のコンピュータがエスティ PLUS を使用していないか確認し、使用している場合は、終了させてください。

3 インストール詳細

① Est1501up.exe 実行

当社ホームページよりダウンロードした Est1501up.zip を解凍後 Est1501up.exe を実行してください。

インストールする際は、必ずエスティ P L U S を終了した状態で行ってください。



インストール先のフォルダは現在、エスティ PLUS がインストールされているフォルダを必ず指定してください。

② エスティ P L U S 起動


インストール終了後、エスティ P L U S (Version15.01)を起動してください。

インストール後、最初に起動したときのみ以下のメッセージが表示されます。

「はい」を選択してください。



メニューバーの「ヘルプ」－「バージョン情報」をクリックします。
「バージョン情報」ダイアログの「詳細」ボタンをクリックします。



※1 お客様がお持ちのエスティ PLUS の種類によっては、表示が異なります。

各ファイルのデータバージョンが上記のようになっていれば、エスティ PLUS (Version15.0) のバージョンアップ作業が正常に終了されたことになります。